

1 Inleiding

Deze verkorte handleiding beschrijft de meest gebruikte mogelijkheden voor het live bekijken van beelden, evenals het opvragen van opgenomen beelden.




Mochten er vragen, opmerkingen of twijfel optreden, aarzel dan niet om Argina Technics te contacteren!

Taken uitgevoerd door ARGINA TECHNICS


- De indienststelling van het camerasysteem door Argina Technics, behelst eveneens de installatie van de cliënt-software.

Volgens afspraak voorziet Argina Technics de nodige login- en paswoordgegevens.

2 Opstart van de iVMS-4200-cliëntsoftware

	<p>Dubbelklik op het iVMS-4200 client icoon.</p>
	<p>Om veiligheidsredenen zal Windows toestemming vragen. Klik op 'Yes' of 'Ja'.</p>
	<p>Klik bij 'User Name' uw afgesproken loginnaam aan. Vul uw wachtwoord in bij 'Password'. <u>In geen geval 'Enable Auto-login' aanvinken.</u> Klik op 'Login'.</p>

U komt in dit volgend startscherm terecht:



De enige icoontjes die u als gebruiker mag gebruiken zijn:

'Hoofd proef'


'Remote Afspelen'

3 Bekijken van live beelden



Klik op het icoon 'Hoofd proef'.


U komt nu in dit scherm terecht



U kan nu uw live beelden opstarten, op één van de twee onderstaande wijzen:




Uw live camerabeelden komen tevoorschijn.





Wenst u een volledig scherm of full screen waarbij u enkel de camera's ziet, druk dan op het icoon "vol beeld".

U krijgt dan dit scherm




Om terug te gaan, drukt u op ESC op uw toetsenbord

indeling



Wenst u een andere cameraverdeling op het scherm, klik dan op het icoon "indeling".



Wanneer u de door u gewenste mozaïek aanklikt, past het beeld zich aan.

Om terug te gaan naar een andere mozaïek, klikt u terug op 'icoon indeling' en kies opnieuw uw gewenste mozaïek.

Kijkt u met een breedbeeldscherm, dan kiest u best een 'Widescreen-indeling', zo heeft u geen vervorming in het beeld.

Belangrijk: foto's en opgenomen beelden zullen nooit vervormd zijn, ook al ziet u live een vervormd beeld.

Wat kan u doen tijdens het bekijken van de live beelden ?

Ga met uw cursor op het gewenste beeld staan, klik op de rechtermuistoets.


U krijgt nu onderstaande mogelijkheden:



Stop Live Mode: stoppen met live bekijken van de camerabeelden, waar u rechts op klikte.

Bijgesloten: rechtstreeks opslaan van foto van het huidige live beeld.

Vastgelegd beeld printen: afdruk huidige live beeld, voorzien van datum en uur.



Verzend Email: als de mailserver geconfigureerd is, kan u de foto van het huidige live beeld rechtstreeks versturen per e-mail.

Start Opname: onmiddellijke continue opname van het live beeld, nogmaals drukken = stop opname

Venster PTZ bediening open: enkel van toepassing als er een beweegbare domecamera aangesloten is.



Digitale zoom openen: wanneer u dit kiest, komt er een vergrootglas tevoorschijn en kan u delen van uw beeld vergroten. Als u nogmaals rechts met de muis klikt, kan u de digitale zoom afsluiten.

Omschakelen naar directe weergave: enkel mogelijk bij bepaalde types recorder en camera

Start intercom: enkel mogelijk bij camera's voorzien van intercomfunctie

Audio inschakelen: enkel mogelijk bij camera's voorzien van audiofunctie

Camera State: enkel te gebruiken door de administrator

Config: enkel te gebruiken door administrator


Synchronisatie: te gebruiken om de tijd van de camera gelijk te zetten met deze van de pc

Fisheye expansion: enkel van toepassing voor camera met fisheye lens.

Start Ball linkage: enkel van toepassing voor PTZ camera

Vol Scherm: te gebruiken voor het maximaliseren van het beeld


Enkel door met uw cursor op het gewenste camerabeeld te staan, zijn er nog 2 functies mogelijk:




Bijgesloten: klik op het fototoestel, er wordt onmiddellijk een foto opgeslagen.

Start Opname: klik op de rode knop en de continue opname start, druk nogmaals en de opname stopt.

Opgeslagen foto's en filmpjes worden automatisch in onderstaande map op C schijf opgeslagen.



Hoe de opgeslagen foto's en beelden herbekeken kunnen worden, ziet u in rubriek 5.



Van zodra u wenst te stoppen met de Live Mode, drukt u eerst op het icoon 'STOP'.



U kan nu 'iVMS-4200-cliënt' sluiten zoals een normaal Windows-programma door op het kruisje rechts bovenaan te klikken.

U krijgt nu de vraag of u zeker bent dat u wilt sluiten.
U klikt 'OK'.


4 Opzoeken en opslaan van opgenomen beelden

Start de 'iVMS-4200-client 2.3-software', volg procedure zoals in rubriek 2.



Klik op het icoon 'Remote Afspelen'.

U komt vervolgens in dit scherm terecht:



Maak nu uw keuze volgens oplopende nummering:

1. kies een venster

2. klik hier

3. kies begin datum

4. kies begin uur

5. OK

6. dubbelklik op de camera waarvan u de beelden wenst te zien.


Tijd: 14:58:12

2015/05/02 14:58:12

Ronny Thuis_IP Camera1 manual track failed. Error code HCNetSDK.dll[23]. (Not supported.)

Herhaal procedure 1 tot 6, indien u op meerdere camera's tegelijk wenst te zoeken.

U komt in volgend scherm terecht:



U ziet een groen play teken bij het bewegingsfragment dat momenteel afspelt.

Om een ander bewegingsfragment af te spelen kan u:

- Dubbelklikken op een ander bewegingsfragment.
- Of
- 1 x klikken op een streepje in de tijdsbalk.

Mogelijkheden van de opgenomen beelden:



Om de verschillende mogelijkheden van de opgenomen beelden zichtbaar te maken, gaat u met de cursor op het weergegeven beeld staan en klikt u op de RECHTERMUISKNOP.

Op pagina 6 en 7 vindt u de betekenis van:

Digitale zoom openen
Bijgesloten
Vastgelegd beeld printen
Verzend Email
Start Opname
FishEye Expansion
Vol scherm

Labelcontrole: enkel mogelijk bij bepaalde types recorder

Nauwkeurige positionering: specifiek uur, minuut en seconde opgeven van het fragment dat u wenst te zien.

Download: download het opgenomen fragment naar uw huidige cliënt pc.

Zoals reeds eerder aangegeven in deze handleiding onder rubriek 3, worden de foto's die u gemaakt heeft, hetzij door op 'Vastleggen' te klikken, hetzij door op de rechtermuisknop en 'Vastleggen' te klikken, opgeslagen op een automatisch aangemaakte map op de C-schijf van uw computer. Ook het volledig bewegende fragment, dat verschijnt door met rechter muisklik 'download' te klikken, wordt in deze automatisch aangemaakte map op de C-schijf opgeslagen.








5 Opnieuw bekijken van vastgelegde foto's

Ga via de verkenner van uw lokale cliënt-pc naar de C-schijf → ivms4200 → capture.

U krijgt nu de inhoud van de 'capture-map' te zien, deze bevat automatisch aangemaakte mappen met verwijzing naar de datum van het vastleggen van de foto.





▶ Local Disk (C:) ▶ ivms4200 ▶ capture

Name	Date modified	Type
 20131119	19/11/2013 9:24	File folder
 20131121	22/11/2013 15:53	File folder
 20131202	2/12/2013 17:03	File folder
 20131212	13/12/2013 10:41	File folder
 20131213	13/12/2013 10:34	File folder

U kan gemakshalve, wanneer u de foto's vastlegt, de mapnaam wijzigen, naar bijvoorbeeld een korte beschrijving van de desbetreffende gebeurtenis.

Dubbelklik nu op de gewenste map, u krijgt een lijst met de vastgelegde foto's van deze dag.


▶ Local Disk (C:) ▶ ivms4200 ▶ capture ▶ 20140301

Name	Date	Type	Size
 Argina - demo priv...	3/03/2014 9:48	JPEG image	214 KB
 Argina - demo priv...	3/03/2014 9:49	JPEG image	214 KB
 Argina - demo priv...	3/03/2014 9:49	JPEG image	206 KB
 Argina - demo priv...	3/03/2014 9:48	JPEG image	215 KB

Deze foto's kan u openen met alle standaard Windowsprogramma's die een JPEG formaat kunnen openen zoals bijvoorbeeld Paint, Windows Photo Viewer, enz.

6 Opnieuw bekijken van gedownloade fragmenten.


Open de iVMS-4200-clientsoftware zoals omschreven in rubriek 2.



Klik bovenaan op 'Hulpmiddel' en vervolgens op 'Speler'.




De speler komt tevoorschijn.




1. PLAY/PAUZE
2. STOP
3. AFSPEELSNELHEID
4. DIGITALE ZOOM
5. VASTLEGGEN
6. FRAGMENT OPENEN
7. FULL SCREEN
8. SLUIT SPELER

Klik op icoon 6 ('Fragment Openen'), volgend scherm komt tevoorschijn:



Automatisch komt u in de juiste map op de C-schijf terecht.

Dubbelklik op de map waarvan u de opgeslagen fragmenten wenst te zien.



Selecteer het mp4-bestand en klik 'Open'. Het bestand wordt geopend en start onmiddellijk.



U kan de volgende icoontjes gebruiken:

1. PLAY/PAUZE
2. STOP
3. AFSPEELSNELHEID
4. DIGITALE ZOOM
5. VASTLEGGEN

7 Bekijken van gedownloade fragmenten met andere software

Ordediensten die gebruik wensen te maken van de opgenomen fragmenten, beschikken niet over de iVMS-4200 cliënt software. Zij kunnen volgende alternatieven toepassen:

Mogelijkheid 1 (VSPlayer):

Deze software is speciaal voor iVMS-4200 mp4-bestanden ontwikkeld.




Deze software zal op aanvraag door Argina Technics geïnstalleerd worden.

Mogelijkheid 2 (VLC media player):

Deze software kan niet alleen AVI-bestanden, maar ook mp4 bestanden afspelen.

Hij is vrij te downloaden.



Indien gewenst, kan deze ook door Argina Technics geïnstalleerd worden.